

# USB-Sticks löschen



Wie können Sie Daten **sicher** von einem **USB-Stick entfernen**?

Sicher bedeutet in diesem Fall, dass die Dateien **nicht** ohne weiteres **wiederhergestellt werden können**.

Natürlich können Sie einzelne Daten per Rechtsklick löschen. Sie können aber auch den gesamten Speicherplatz auf einmal löschen. Das nennt man **Formatieren**.


Je nach Größe des USB-Sticks, kann das Löschen **einige Zeit in Anspruch nehmen**.

Hier kommt eine Schritt-für-Schritt Anleitung für **Microsoft** und **Apple** Computer.


Viel Erfolg!




# Microsoft - Windows




1. Öffnen Sie ein neues **Explorer-Fenster**. Klicken Sie dazu unten der Task-Leiste auf des Ordner-Symbol.



2. Klicken Sie mit einem **Rechtsklick** auf das **USB-Laufwerk**, was sie löschen möchten
3. Klicken Sie auf **Formatieren**.



# Microsoft - Windows




4. Deaktivieren Sie das **Häkchen** bei **Schnellformatierung**.
5. Klicken Sie auf **Starten**

Unter **Dateisysteme** sollte **FAT32** ausgewählt sein. Dieses Dateisystem ist auf allen Betriebssystemen (Windows, Apple & Linux) lesbar.



# Anleitung für Apple-Computer



# Apple - Mac


1. Öffnen Sie das **Festplattendienstprogramm**



Klasse,  
weiter so!



# Apple - Mac



The screenshot shows the Disk Utility application window. In the left sidebar, the 'USB-STICK' volume is selected and highlighted with a red box. In the top toolbar, the 'Löschen' (Erase) button is circled in red. The main pane displays details for the selected USB stick, including its capacity (4,03 GB) and a progress bar showing usage (73,6 MB Belegt, 3,95 GB Frei). Below the progress bar is a table with technical specifications.

Mount-Point:	/Volumes/USB-STICK	Typ:	USB Externes physisches Volume
Kapazität:	4,03 GB	Eigentümer:	Deaktiviert
Verfügbar:	3,95 GB	Verbindung:	USB
Belegt:	73,6 MB	Gerät:	disk2s1

2. Klicken Sie links auf den USB-Stick, den Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie oben auf **Löschen**.



Bleiben Sie dran!



# Apple - Mac



4. Klicken Sie auf **Sicherheitsoptionen...**
5. Hier können Sie auswählen, wie sicher die Dateien gelöscht werden.
6. Klicken Sie auf **OK**
7. Klicken Sie auf **Löschen**.



Unter **Format** sollte **FAT32** ausgewählt sein. Diese Format ist auf allen Betriebssystemen (Windows, Apple & Linux) lesbar.





## Weiterführende Links

### Sicher löschen - Daten restlos von Speichermedien entfernen

<https://t1p.de/zdgm> (heise.de)



### Sicher Löschen: Daten von Festplatten, SSDs und Handys entfernen

<https://t1p.de/krvuy> (heise.de)



## Programme zum sicheren Löschen von Dateien

### H2testw 1.4

<https://t1p.de/pq5z2> (heise.de)



### File Shredder

<https://www.fileshreder.org/>

